Информация для клиента системы Интернет-банкинга «iBank2» ОАО «РФК-банк»

В связи с рекомендациями Банка России и разработчика системы Интернет-банкинга ОАО «БИФИТ» по повышению безопасности электронных платежей клиентам ОАО «РФК-банк», использующим систему «Клиент-Банк» **iBank2,** в качестве ключевых носителей предоставляются “РУТОКЕН-ЭЦП”, USB-токены “iBank2Key” или электронные ключи «Трастскрин», содержащие встроенные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для выполнения шифрования и электронной подписи документов.
Драйверы ключевых носителей “РУТОКЕН-ЭЦП” и «Трастскрин» входят в состав операционной системы Microsoft Windows и устанавливаются при первом их использовании автоматически. Инструкцию по установке программного обеспечения (ПО) USB-токенов “iBank2Key” Вы можете скачать с нашего сайта www.rusfincorp.ru по ссылке http://www.rusfincorp.ru/spravochnaya-informatsiya/iBank2_Key_Guide.pdf.
Загрузить актуальную версию ПО для USB-токенов “iBank2Key” можно с сайта ibank2.ru или с нашего сайта по ссылке http://www.rusfincorp.ru/spravochnaya-informatsiya/driver.php.

На компьютере Клиента должно быть установлено ПО Java RE (последняя актуальная версия), которое можно бесплатно скачать с сайта разработчика (компании Oracle) по ссылке: http://java.com/ru/download/manual.jsp, и настроен выход в Интернет (см. Раздел 2 руководства пользователя системы iBank2 для корпоративных клиентов – “Corporate_Internet-Banking_Guide” на странице нашего сайта **ДБО Инструкции по использованию** (http://www.rusfincorp.ru/spravochnaya-informatsiya/instrukciya.php)). После успешной установки системного ПО необходима обязательная перезагрузка компьютера.

Перед началом работы с iBank2 необходимо установить крипто-библиотеки СКЗИ (с CD-ROM):

Если после вставки диска программа установки автоматически не запустилась:

1. Откройте **«Мой компьютер»**



2. Кликните на CD (DVD) дисководе и запустите **setup.exe**

После Запуска программы установки нажмите

и 

По завершению установки приложения необходимо нажать **Готово**. На этом этапе Вы выполнили все необходимые действия.

Для доступа к системе «Клиент-Банк» **iBank2** ОАО «РФК-банк» необходимо в адресной строке браузера набрать: **https://ibank2.rfcbank.ru**
и после подключения Java-апплета регистратора выбрать режим:
Обслуживание корпоративных клиентов
Затем в открывшемся окне выбрать: Тип хранилища **USB-токен (смарт-карта)** а затем:
+ Новый клиент (для генерации ключа нового клиента-юридического лица)
или ввести пароль для имеющегося на USB-токене ключа и нажать кнопку
Вход (для начала работы с системой «Клиент-Банк» или замены ключей).

Регистрация сгенерированных ключей производится Банком на основании заверенной Клиентом распечатки Сертификата открытого ключа (в 2-х экземплярах).

Внимание: версия системы **iBank2**, использующая ПО Java RE, в настоящее время не поддерживается браузером Google Chrome.
Все основные браузеры работают с новой версией системы **iBank2**, использующей вместо ПО Java RE EXE-апплет компании БИФИТ «BIFIT Signer», последнюю версию которого необходимо установить с сайта разработчика.

Для доступа к новой версии системы «Клиент-Банк» **iBank2** ОАО «РФК-банк» необходимо в адресной строке браузера набрать: **https://ibank2.rfcbank.ru/ibank2**, выбрать нужный тип хранилища и имя ключа, а затем ввести правильный пароль.

Функциональные возможности новой версии системы «Клиент-Банк» **iBank2** и приемы работы с ней аналогичны Java-версии. Администрирование ключей ЭП доступно только в старой версии системы.

Консультации по настройке и использованию системы «Клиент-Банк» можно получить по тел.:

(495) 692-8452 **Отдел ПТО ОАО «РФК-банк»**